

Lancement du logiciel

L'installation du logiciel sur votre poste crée une icône **Temps & Facturation** (sablier) sur votre bureau. Le logiciel se lance par un double clic sur cette icône.

La première fenêtre permet à l'utilisateur de s'identifier en sélectionnant son login et son mot de passe. Par défaut, dans le logiciel, il y a juste le compte SUPER-USER, qui est le compte Administrateur. Le compte Administrateur a tous les droits et les accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe.



1 – L'icône affiche si le logiciel est en mode fonctionnement **Réseau** ou bien **Saisie Nomade** (Symbole Avion : si cette possibilité est activée).

2 – Accès à la présente aide ou bien à certains paramètres (sur conseil de notre support technique)

3 – Vous pouvez choisir ici votre Login et entrer votre Mot de passe, s'il y en a un.

4 – Accès aux paramètres Réseau, Entrée dans le logiciel, Quitter le logiciel

Paramétrages Réseau :

Ne modifiez pas ces informations sans l'aide de votre administrateur !

Localisation des données Tester la Connexion Enregistrer

Attention ! Les informations de ce formulaire doivent être renseignées avec prudence, sous la responsabilité de votre administrateur logiciel, sous peine de dysfonctionnement. Si vous ne parvenez pas à vous connecter au serveur, commencez par enlever le Mot de passe et [Testez la connexion].

Si cela ne fonctionne toujours pas, inspirez vous des données renseignées sur un poste fonctionnel (disponibles dans la fenêtre de Login, en cliquant sur l'icône Réseau).

Mode de Connexion de l'application (Local ou Réseau) :

Mode Réseau 1

Port de Connexion (par défaut : 4900) :

4900 2

Nom du Serveur :

PANDEMONIUM 3

Nom de la Source de Données (par défaut : Temps) :

PANDEMONIUM 4

Utilisateur (par défaut : admin) : Admin

Mot de Passe (Vide par défaut) : 5

Importer une connexion Exporter la connexion Télé-maintenance Fermer

Les réglages présents dans cette fenêtre doivent être manipulés avec soin, exclusivement par l'administrateur du logiciel.

- 1 – Mode de connexion, par défaut Local, choisir le mode **Réseau**.
- 2 – Le port de connexion doit être **4900**
- 3 – Paramétrer le nom du **Serveur** (Classique ou Cloud, Adresse ou IP)
- 4 – Paramétrer le nom de la **Base** (Source) de Données, par défaut **Temps**
- 5 – Utilisateur (par défaut **Admin**) et Mot de passe Base de Données (**par défaut vide**)

Une fois ces éléments renseignés, **Tester** la connexion et **Enregistrer** ces paramètres (**uniquement** si le Test de la connexion est validé, sinon changer les informations et recommencer le test).

Si le Test de connexion s'avère négatif, cela peut provenir de 3 causes :

- Vous n'êtes pas connecté au réseau (câble ou internet)
- Vos paramètres ne sont pas justes, notamment le nom du serveur.
- La port 4900 n'est pas libéré dans la pare-feu de votre serveur en entrée/sortie (voir avec le prestataire qui s'occupe de votre serveur).

Si cette fenêtre s'affiche lors du lancement du logiciel, les raisons sont les mêmes, il suffit de les corriger.

Vous ne devez plus vous en préoccuper par la suite, et surtout ne plus modifier ces informations, sauf lors d'une première installation sur un nouveau poste ou bien un changement de serveur.

PANDEMONIUM SA

Site Web : <https://www.pandemonium-europe.online/> - Mail : contact@pandemonium.me